



Maatila-91 varmuuskopiointi USB-tikulle (1-9).

1. Tee ihan ensin varmuuskopio maatila-91 töistäsi.
2. **Laita muistitikku USB-porttiin.** Kone löytää tikun > **Valitse jatka tarkistamatta**, jos kysyy tarkistuksesta > **Valitse avaa kansio ja tarkastele tiedostoja** Nyt Näät USB-tikun kansiot.
3. > **Mene** tietokoneellasi käynnistä-valikkoon
4. > **Valitse ohjelmat > Maatila-91 > Varmuuskopiointi**
5. > **Valitse Varmuuskopiointi kansioon**
6. Nyt näät kyseisen kuvan
7. Kohdekansio on kansio, jonne Maatila-91 on asennettu ja jonne myöhemmin asennat päivityksen, joten laita paikka mieleesi
8. Asema valikosta valitset aseman, jonne varmistus tehdään. USB-tikku löytyy yleensä listan viimeisenä. > **Valitse se.** Jatka ohjeiden seuraavaan kuvaan.




9. Valitse muistitikulta varmuuskopio kansio kuvan mukaisesti ja tee varmistus. > **Vastaa** kysymykseen **Ok** ja ohjelma tekee varmuuskopion töistäsi. Tässä on tikulle tehty valmiiksi kansio, jonka nimi on varmuuskopio.



Maatila-91 Varmuuskopion palautus ohjeet USB-tikulta (1-6).

1. > **Laita** muistitikku USB-porttiin. Kone löytää tikun > **Valitse jatka tarkistamatta**, jos kysyy tarkistuksesta > **Valitse avaa kansio ja tarkastele tiedostoja** > **Näät** USB-tikun kansiot.
2. > **Mene** tietokoneellasi käynnistä-valikkoon
3. > **Valitse ohjelmat** > **Maatila-91** > **Varmuuskopiointi**
4. > **Valitse** > **Varmistuksen palautus kansioista**
5. Ohjelma antaa varoituksen: palautus korvaa työtiedostot. Jos olet palauttamassa, vastaa **Kyllä**



6. > **Valitse** kansio, josta varmuuskopion haluat palauttaa. (Tässä kuvassa Lähdeasema on muistitikku, joka on asema I ja muistitikulla on kansio varmuuskopio).
> **Valitse** oma varmuuskopio kansiosi ja > **Valitse** > **Tee palautus**.
Palautus kestää jonkun sekuunin ja tiedostot vilkkuvat ikkunan alalaidassa, kun se on ohi tietojen palautus on suoritettu ja voit sulkea ohjelman ikkunat.